



Maße

Vor dem Filzen:

Taschenbreite ca. 47 cm, Höhe ab Bodenmitte ca. 54 cm, Trägerlänge von Oberkante bis Oberkante ca. 32 cm.

Nach dem Filzen:

Taschenbreite ca. 44 cm, Höhe ab Bodenmitte ca. 36 cm, Trägerlänge von Oberkante bis Oberkante ca. 30 cm.

Glatt rechts: In Hinr rechts, in Rückr links, bzw. in Runden jede Rd rechts stricken.

Maschenprobe: Bei glatt rechts vor dem Filzen: ca. 11 M und 15 R/Rd = 10 x 10 cm.

ANLEITUNG

Mit dem Boden beginnen; er wird quer gestrickt, siehe Pfeil in der Skizze. 10 M anschlagen und 44 R glatt rechts stricken, dabei mit einer Rückr beginnen und in letzter R = Hinr am Reihenbeginn die Randm rechts abheben, folgende M rechts stricken und die abgehobene M überziehen, am Reihenende die Randm mit der M davor rechts zusammenstricken = 8 M. Die M nicht abketten sondern weiter den Beutel in Runden glatt rechts stricken; Rundenbeginn ist an der rechten Seitenlinie einer breiten Taschenseite siehe auch ● in der Skizze. Dafür aus dem anschließenden Seitenrand des Bodens 44 M, aus dem Anschlagrand 8 M, aus dem anschließenden Seitenrand 44 M auffassen und die folgenden 8 M stricken = 104 M. Nach 75 Rd ab dem Auffassen für die Träger wie folgt weiterarbeiten: 14 M (6 M der 1. breiten Taschenseite und 8 M für die 1. Trägerhälfte) stricken, 16 M abketten, für die 2. Trägerhälfte 8 M stricken und stilllegen, 20 M abketten, für die 1. Trägerhälfte der 2. breiten Taschenseite 8 M stricken und stilllegen,

Material:

Wash + Filz-it!, 400 g Fb 00002 White
Prym Rundstricknadel 8 – 9, 80 cm lang

Filz-it! Filzwolle zum Filzen mit der Nadel, je 25 g
Fb 00013 Schwarz, Fb 00010 Rot, Fb 00007 Violett,
Fb 00006 Pink, Fb 00008 Gold

1 **Filz-it!** Fiznadel und Filzunterlage

Alle Zentimeterangaben in der Anleitung sind gestrickte Maße vor dem Filzen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

16 M abketten, für eine Trägerhälfte 8 M stricken und stilllegen, nun bis zur 1. Trägerhälfte 20 M abketten. Über die anschließenden 8 M in Reihen für die 1. Trägerhälfte 24 R glatt rechts stricken und die M stilllegen, über die nächsten stillgelegten 8 M die 2. Trägerhälfte ebenso beenden, dann die stillgelegten M beider Hälften mit Maschenstichen verbinden. Die beiden Trägerhälften der zweiten Seite ebenso beenden. Die Tasche nach den allgemeinen Angaben in der Waschmaschine filzen, danach kräftig in Form ziehen und trocknen lassen. Auf die Vorder- und Rückseite der Tasche mit der Filzwolle mit jeder Fb 1 Kreis nach mit der Nadel auffilzen. Aus einem Stück Papier einen Kreis mit 7 cm Durchmesser ausschneiden und das Papier als Schablone auf die Tasche legen, den ausgeschnittenen Kreis mit der Filzwolle auslegen, die Wolle mit der Nadel auffilzen.

